



Comment coudre du biais

  Débutant 1 personne suffit Entre 15 mn et 1 h 

Introduction

Le biais est un ruban replié sur lui-même, qui a été coupé dans le biais d'un tissu, ce qui le rend souple et extensible. Il est très utile pour recouvrir des bordures arrondies et réaliser des finitions propres et originales.

Voici pas à pas comment coudre du biais.



Télécharger et imprimer gratuitement

+ de 2000 documents

Guides, fiches pratiques, lettres et contrats-type, etc.

<http://machine-a-coudre.ooreka.fr/ebibliotheque/liste>

Matériel nécessaire pour coudre du biais

Aiguille à coudre



Ciseaux de couture



Fer à repasser




Fil à coudre



Machine à coudre



Règle 60 cm



Zoom sur le biais

Le biais est vendu en mercerie ou en magasin de tissu. Il existe dans de très nombreux coloris et imprimés, en différentes largeurs, et en deux versions : plié ou non-plié.

- Le biais replié est le plus pratique et le plus couramment utilisé. Il suffit de le poser sur une bordure et de le coudre. Les bords du ruban sont, dans ce cas, repliés vers l'intérieur.
- Le biais non plié est pratique si vous ne trouvez pas de biais à la largeur que vous désirez. Vous pouvez alors le plier vous-même pour obtenir la largeur souhaitée.

Le biais est souple et extensible, cela permet de border des arrondis et des courbes, comme des cols, des emmanchures, facilement et proprement. Pour le coudre, on le pose à cheval sur la bordure du tissu.

Il existe plusieurs manières de coudre du biais :

- Entièrement à la machine à coudre : c'est une méthode rapide pour coudre du biais.

- À la machine à coudre et à la main : cette méthode est un peu plus longue, mais le résultat est très net et les coutures sont quasiment invisibles.

Il est également possible de confectionner soi-même du biais. Cela est utile si vous ne trouvez pas de biais coordonné au tissu que vous utilisez.

1. Coudre du biais à la machine à coudre

Si vous souhaitez coudre du biais entièrement à la machine à coudre, voici comment procéder.

Épinglez le biais au vêtement

- Mesurez la longueur X de tissu à recouvrir de biais.
- Coupez X + 2 cm de biais.
- Mettez votre vêtement sur l'endroit.
- Dépliez le biais, et commencez à l'épingler sur le bord du tissu :
 - endroit du biais contre endroit du tissu ;
 - en alignant le bord haut du biais avec le bord du tissu ;
 - en laissant dépasser 1 cm de biais au début et à la fin.

Cousez le biais une première fois

- Réglez la machine à coudre sur un point droit classique.
- Enfilez la machine à coudre avec un fil de couleur coordonnée à votre biais, et avec une aiguille correspondant au type de tissu que vous utilisez.
- Commencez la couture par quelques points d'arrêt.
- Cousez en piquant l'aiguille dans le pli formé dans le biais (le pli le plus près du bord supérieur).
- Terminez par quelques points d'arrêt.

Cousez le biais sur l'endroit du tissu

- Rabattez le biais vers le haut du tissu et repassez la couture.
- Repliez maintenant le biais sur l'envers du tissu.
- Épinglez le biais en place.
- Retournez à la machine à coudre, et cousez le biais sur l'endroit :
 - Piquez l'aiguille dans le biais, à 1 mm du bord du bas du biais.
 - Cousez ainsi tout le long du biais.
 - Commencez et terminez la couture par quelques points d'arrêt.
- Coupez les fils à ras et repassez votre couture : la pose de biais est terminée.

2. Coudre du biais à la machine et à la main

Lors de cette méthode, le biais est cousu une première fois à la machine à coudre puis rabattu à la main. Cette méthode permet de ne pas avoir de surpiqûres visibles sur l'endroit du vêtement, elle est donc idéale si, par exemple, vous souhaitez cacher la couture d'un col avec du biais.

Voici comment procéder.

Épinglez le biais au vêtement

- Mesurez la longueur X de tissu à recouvrir de biais.
- Coupez X + 2 cm de biais.
- Mettez votre vêtement sur l'endroit.
- Dépliez le biais, et commencez à l'épingler sur le bord du tissu :
 - endroit du biais contre endroit du tissu ;
 - en alignant le bord haut du biais avec le bord du tissu ;
 - en laissant dépasser 1 cm de biais au début et à la fin.

Cousez le biais une première fois, à la machine à coudre

- Réglez la machine à coudre sur un point droit classique.
- Enfilez la machine à coudre avec un fil de couleur coordonnée à votre biais, et avec une épingle correspondant au type de tissu que vous utilisez.
- Cousez le biais à la machine à coudre, en piquant dans le pli le plus en haut du ruban de biais.
- Commencez et terminez la couture par quelques points d'arrêt.
- Rabattez le biais vers le haut puis repliez-le vers l'intérieur, puis épinglez-le en place.

Cousez le biais une deuxième fois, à la main

- Enfilez une aiguille avec un fil de couleur correspondant à votre tissu.
- Cousez le biais au vêtement avec un point glissé, sur l'envers :
 - Commencez la couture par quelques points d'arrêt.
 - Plantez l'aiguille dans le pli inférieur du biais, et ressortez-la, toujours dans le pli du biais, quelques millimètres plus loin, vers la gauche.
 - Replantez l'aiguille quelques millimètres plus loin, toujours sur la gauche, dans le tissu du vêtement, juste en dessous du bord inférieur du biais ; ne prenez dans la couture que le tissu du vêtement, et non pas le tissu du biais.
- Répétez ces étapes jusqu'à avoir entièrement cousu le biais, puis terminez par quelques points d'arrêt.
- Coupez vos fils à ras et repassez votre couture, la pose du biais est terminée.

Remarque : ce point s'effectue de la droite vers la gauche pour les droitiers, et de la gauche vers la droite, pour les gauchers.

3. Coudre du biais fermé

Coudre du biais fermé signifie coudre du biais sur tout le contour d'un tissu : le bas d'une robe, une nappe... Dans ce cas, les extrémités du biais et de tissu n'étant pas cachés par des coutures, le biais est fermé pour une finition propre.

Pour coudre du biais fermé :

- Mesurez la longueur de la bordure de votre vêtement.
- Coupez la même longueur de biais + 1 cm.
- Réglez la machine à coudre sur un point droit classique.
- Enfilez la machine à coudre avec un fil de couleur coordonnée à votre biais, et avec une épingle correspondant au type de tissu que vous utilisez.
- Dépliez les extrémités du biais.
- Épinglez ensemble, endroit du tissu contre endroit du tissu, les extrémités du biais.
- Cousez les extrémités du biais ensemble, à 5 mm du bord du ruban.
- Repliez et repassez le biais.
- Continuez à coudre le biais selon la méthode de votre choix.

4. Coudre du biais dans un angle

Si vous souhaitez border de biais une pièce rectangulaire, carrée... Voici comment poser du biais sur des angles, à la machine à coudre :

- Épinglez votre biais comme expliqué en méthode 1, mais sur un seul des bords du rectangle de tissu.
- Commencez à coudre le biais comme expliqué précédemment.
- Arrêtez votre couture à X cm du bord du tissu, X mesurant $1/4$ de la largeur de votre biais déplié (par exemple, si votre biais, une fois déplié, mesure 4 cm, arrêtez la couture à $4/4 = 1$ cm du bord du tissu).
- Faites quelques points d'arrêt pour bien arrêter la couture, coupez les fils et retirez le tissu de la machine à coudre.
- Prenez le morceau de biais non cousu, et repliez-le vers l'extérieur (vers la droite) envers du biais contre envers du biais, de manière à former un angle droit avec le biais, et repassez ce pli.
- Repliez maintenant une deuxième fois le morceau de biais non cousu, dans la direction opposée (vers la gauche) endroit du biais contre endroit du tissu, en alignant le bord du tissu avec le bord du biais.
- Reprenez votre couture à X cm du bord du tissu en commençant par quelques points d'arrêt.
- Procédez ainsi pour chaque angle de votre rectangle ou carré de tissu.
- Une fois le biais cousu tout autour de votre vêtement, rabattez-le et repliez-le vers l'intérieur : vos angles sont impeccables.

5. Fabriquer du biais

Si vous ne trouvez pas de biais coordonné au tissu que vous souhaitez utiliser, sachez qu'il est tout à fait possible de préparer soi-même du biais, voici comment.

Coupez le tissu

- Prenez le tissu que vous souhaitez utiliser pour fabriquer du biais et repassez-le bien à plat.
- Repliez-le dans le biais : superposez la lisière du tissu avec la trame.
- Repassez le pli ainsi formé et dépliez votre tissu.
- Déterminez la largeur de biais que vous désirez.

Remarque : la largeur la plus courante est 4 cm déplié, ou 1 cm / 2 cm / 1 cm replié.

- Tracez, avec une grande règle et une craie tailleur ou un feutre textile, des lignes parallèles au pli que vous venez de former, ces lignes étant espacées de 4 cm.
- Coupez le tissu le long de ces lignes.

Assemblez le biais

- Prenez vos morceaux de biais, et épinglez ensemble les extrémités, endroit contre endroit.
- Les morceaux épinglés ne sont pas superposés mais forment un V.
- Cousez les morceaux ensemble au point droit, à 5 mm du bord du tissu.
- Commencez et terminez la couture par quelques points d'arrêt.
- Repassez les coutures pour les ouvrir, et coupez, aux ciseaux, les petits triangles de tissu qui dépassent.

Repliez le biais

- Sur la table à repasser, mettez votre ruban de biais à plat, et pliez-le en deux en superposant les bords hauts et bas du ruban.
- Repassez au fur et à mesure que vous repliez le ruban afin de fixer le pli.
- Dépliez le ruban.
- Rabattez, tout le long du ruban, le bord du tissu sur la marque du pli précédemment formé ; envers du tissu contre envers du tissu.
- Repassez au fur et à mesure pour fixer le pli.
- Procédez de la même manière pour l'autre côté du ruban. Attention à ne pas chevaucher les deux bords de tissu au centre du biais : laissez un espace d'environ 1 mm entre les deux bords du tissu.
- Votre biais est terminé !

Bon à savoir : il existe également des petits appareils à biais qui vous aident à replier du biais facilement. Ils sont très utiles si vous souhaitez fabriquer du biais régulièrement.

Et encore plus de
fiches pratiques !



- [Faire un ourlet de rideau](#)
- [Faire des rideaux](#)
- [Faire un ourlet de pantalon à la machine](#)
- [Faire un ourlet de pantalon à la main](#)
- [Faire un ourlet de jean](#)
- [Coudre des fronces](#)
- [Coudre du jersey](#)



© Fine Media, 2014

Ooreka est est une marque de Fine Media - 108, rue des Dames - 75017 Paris

Ce document est la propriété exclusive de Fine Media.

Vous pouvez partager ce document gratuitement en l'état mais vous ne pouvez pas le modifier, le revendre ou en utiliser tout ou parties des textes et images sans autorisation explicite de la part de la société Fine Media.

Pour toute question, contactez Fine Media à l'adresse : contact@finemedia.fr