

Microsoft DiskPart version 10.0.16299.15

ACTIVE - Indiquer la partition sélectionnée comme étant active.  
ADD - Ajouter un miroir à un volume simple.  
ASSIGN - Assigner une lettre de lecteur ou un point de montage au volume sélectionné.  
ATTRIBUTES - Manipuler les attributs de volume ou de disque.  
ATTACH - Attache un fichier de disque virtuel.  
AUTOMOUNT - Activer et désactiver le montage automatique des volumes de base.  
BREAK - Détruire un jeu de miroir.  
CLEAN - Effacer les informations de configuration ou toutes les informations du disque.  
COMPACT - Tente de réduire la taille physique du fichier.  
CONVERT - Convertir à différents formats de disque.  
CREATE - Créer un volume, une partition ou un disque virtuel.  
DELETE - Supprimer un objet.  
DETAIL - Fournir des détails concernant un objet.  
DETACH - Détache un fichier de disque virtuel.  
EXIT - Quitter DiskPart.  
EXTEND - Étendre un volume.  
EXPAND - Étend la taille maximale disponible sur un disque virtuel.  
FILESYSTEMS - Affiche les systèmes de fichiers en cours et pris en charge sur le volume.  
FORMAT - Formater la partition ou le volume actif  
GPT - Assigne des attributs à la partition GPT sélectionnée.  
HELP - Imprimer une liste de commandes.  
IMPORT - Importer un groupe de disques.  
INACTIVE - Marquer la partition sélectionnée comme inactive.  
LIST - Afficher une liste des objets.  
MERGE - Fusionne un disque enfant avec ses parents.  
ONLINE - Mettre en ligne un objet qui est actuellement marqué comme hors connexion.  
OFFLINE - Mettre hors connexion un objet actuellement marqué comme en ligne.  
RECOVER - Actualise l'état de tous les disques dans le jeu de disques sélectionné.  
Tente une récupération sur les disques situés dans le jeu de disques non valide, et resynchronise les volumes en miroir et les volumes RAIDS qui possèdent des données de plex ou de parité périmées.  
REM - Ne fait rien. Utilisé pour commenter des scripts.  
REMOVE - Supprimer une lettre de lecteur ou l'assignement d'un point de montage.  
REPAIR - Réparer un volume RAID-5 avec un membre défectueux.  
RESCAN - Analyser à nouveau l'ordinateur à la recherche de disques et de volumes.  
RETAIN - Placer une partition nominale sous un volume simple.  
SAN - Afficher ou définir la stratégie SAN pour le système d'exploitation actuellement démarré.  
SELECT - Déplacer le focus vers un objet.  
SETID - Changer le type de partition.  
SHRINK - Réduisez la taille du volume sélectionné.  
UNIQUEID - Affiche ou définit l'identificateur de la table de partition GUID (GPT) ou signature de l'enregistrement de démarrage principal (MBR) d'un disque.

DISKPART> list disk\_