

Épingler raccourci Windows Update au menu Démarrer W11



pistouri - [27 sept. 2023 à 16:47](#)

Bonjour,

Plusieurs procédures permettent d'épingler des raccourcis au menu Démarrer.

Même si Épingler est absent du clic droit.

Voyons voir les deux solutions pour créer et épingler le raccourci **Windows Update** au menu Démarrer.


Créer le raccourci Windows Update :

Faire un clic droit sur le Bureau.

Cliquer sur **Nouveau** ==► **Raccourci**

Faire un copier-coller dans la case Entrez l'emplacement de cet élément ==► **explorer ms-settings:windowsupdate**



Cliquer sur **Suivant**.



Dans la case **Entrez un nom pour ce raccourci**, taper par exemple :


Windows Update ou **Vérifier les mises à jour** ou le nom de votre choix.

Cliquer sur **Terminer**.



Ajouter une icône sur le raccourci :

Faire un clic droit sur le raccourci créé, cliquer sur **Propriété**.



Cliquer sur l'onglet **Raccourci**.

Cliquer sur **Changer d'icône...**


Dans la case **Nom du fichier**, faire un copier-coller ==> `%windir%\System32\shell32.dll`

Cliquer sur **Ouvrir**.


Choisir une icône de son choix.

Cliquer sur les petites flèches aux deux extrémités, ou avec le curseur (petite barre).

Cliquer sur l'icône choisie pour le mettre en surbrillance.



Cliquer sur **OK**.



Une icône est ajoutée au raccourci.




Solutions 1 :

Épingler le raccourci Windows Update.


Sur le Bureau, ou dans un des dossiers de l'explorateur, faire un clic droit sur le raccourci Windows Update à épingler au menu Démarrer.

Cliquer sur ==► **Épingler**

Exemple avec le raccourci Windows Update (Vérifier les mises à jour).




Ouvrir ensuite le **menu Démarrer** pour accéder au raccourci épingler.



Pour celles et ceux qui souhaitent le raccourci Windows Update enregistrer l'archive sur ce [lien](#)


Avec W11 faire un **clic droit** sur l'archive puis **Extraire tout**.



Cliquer sur **Parcourir**.


Dans le menu gauche, cliquer sur **Bureau**.

Cliquer sur **Sélectionner un dossier**.




Cliquer sur **Extraire**.

Cocher la case si vous le souhaitez => **Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée**.



Épingler au menu Démarrer le raccourci de votre choix.



Solution 2 :

La ligne **Épingler au menu Démarrer** est absente du clic droit.



Dans cette procédure, le raccourci Windows Update sera ajouté dans le répertoire "**Programmes**" de Windows afin de pouvoir l'épingler au menu Démarrer.


La procédure :

Faire un clic droit sur le bouton Démarrer.


Cliquer sur la ligne **Exécuter** (Ou touche clavier **Windows + X**).

Faire un copier-coller ==> **shell:start menu**

Cliquer sur **OK**.




Ouvrir le dossier **Programmes**.



Réduire l'explorateur Windows.


Faire **glisser** (ou copier-coller) le **raccourci Windows Update** dans la fenêtre de l'explorateur Windows.

Fermer l'explorateur Windows.



Cliquer sur le bouton Démarrer.

Cliquer sur ==> **Toutes les applications**




Descendre à la première lettre donnée au raccourci.

Par exemple a la lettre **W** si le raccourci est nommé **Windows Update**.

Faire un clic droit sur **Windows Update**

Cliquer sur ==► **Épingler au menu Démarrer**



Le raccourci Windows Update est ajouté au menu Démarrer.
